

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЕГАИС

Руководство пользователя

версия LiteBox 1.0

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЕГАИС

Инструкция по подключению к ЕГАИС актуальна только на момент ее составления **28.07.2015**.

ВНИМАНИЕ: актуальная информация по подключению к системе ЕГАИС - Розница/Опт размещена на сайтах официальных источников <http://egais.ru/> и <http://fsrar.ru/>.

I. Предварительно для подключения к системе ЕГАИС - Розница/Опт необходимо:


приобрести носитель JaCarta SE PKI/ГОСТ;

приобрести Квалифицированную Электронную Подпись (КЭП) в филиале ФГУП «ЦентрИнформ» вашего региона (<http://www.center-inform.ru/affiliates/>).


После получения носителя с ключом необходимо установить плагин для работы с КЭП, транспортный модуль для отправки данных в Росалкорегулирование и установить сертификат для доступа к системе ЕГАИС, предварительно проверив выполнение условий доступа к личному кабинету;

II. Проверьте выполнения условий доступа к личному кабинету и установка плагина для работы с КЭП.


Зайдите на сайт <http://egais.ru/> и нажмите «Войти в личный кабинет».




Нажмите «Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение».




Нажмите «Начать проверку»







Проверка уведомит Вас о том, что не установлен плагин для работы с электронной подписью. Его необходимо скачать и установить все его компоненты. Для скачивания нажмите на «Скачать (Фсрар:Крипто)»




После скачивания плагина, запустите его для установки компонентов.




При установке компонентов просто нажимаете в каждом окне «Далее», не меняя параметры установки и соглашаясь со всеми условиями установки.



После установки всех компонентов необходимо перезагрузить компьютер. Об этом уведомит установщик.




После перезагрузки необходимо снова проверить выполнение условий доступа к личному кабинету. Делаем это, как описывалось ранее - заходим на сайт <http://egais.ru/>, нажимаем «Войти в личный кабинет», «Начать проверку».




III. Установка сертификата для доступа к системе ЕГАИС.


Перейдите в личный кабинет.




Вставьте в компьютер носитель ключа (JaCarta) с выданным сертификатом усиленной квалифицированной электронной подписи(ГОСТ) и введите PIN-код. PIN-код выдаётся организацией, у которой Вы приобрели носитель ключа.




Нажмите «Показать сертификаты».




Если PIN-код введён верно, у Вас отобразится список сертификатов. Щёлкните по окну с сертификатом.




Вы вошли в личный кабинет, где можете сформировать сертификат для защищенного соединения с системой ЕГАИС и скачать дистрибутив ПО ЕГАИС «Транспортный Терминал». Нажмите «Получить ключ».




Подключение к системе ЕГАИС осуществляется в разрезе каждого места осуществления деятельности. Для получения ключа доступа к системе ЕГАИС для конкретной торговой точки выберите её в списке ниже.



В открывшемся окне формирования сертификата нажмите «Сгенерировать».




После того, как сертификат сформирован и записан на носитель, нажмите «Закреть».




IV. Установка и настройка транспортного модуля.


Настройка транспортного модуля ЕГАИС: нажмите «Скачать транспортный модуль системы».




Сохраните на компьютер установочный файл транспортного модуля, после чего запустите его.




У Вас откроется мастер установки транспортного модуля. При установке модуля следуйте инструкциям мастера установки.



Вставьте носитель с ключом и введите PIN-код. Нажмите «Поиск». PIN-код выдаётся организацией, у которой Вы приобрели носитель ключа.





Если ключ для подключения найден, поставьте галочку «Использовать сертификат» и нажмите «Далее».




В открывшемся окне настроек доступа в интернет необходимо выбрать тип подключения. Если у Вас прямой доступ, выберите «Без прокси». Если же доступ не прямой, необходимо выбрать «Ручная настройка сервиса прокси» и прописать Ваши настройки.


Нажимаете «Далее».




Введите PIN-код для хранилища электронной подписи и нажмите «Поиск». PIN-код выдаётся организацией, у которой Вы приобрели носитель ключа и может отличаться от PIN-кода сертификата для доступа к системе ЕГАИС.




Если сертификат найден, поставьте галочку «Использовать сертификат» и нажмите «Далее».




Транспортный модуль произведёт финальные настройки и установки. После того, как появится сообщение «Установка успешно завершена», нажмите «Далее»...



... и «Завершить»



Установка и настройка Транспортного модуля завершена. На Вашем рабочем столе появится четыре ярлыка: для запуска транспортного модуля, для остановки транспортного модуля, для запуска службы обновления транспортного модуля и для остановки службы обновления транспортного модуля.



Работоспособность транспортного модуля продемонстрирована на видео по ссылке:

<http://www.youtube.com/watch?v=h2ufz10XxNo>



Управляй магазином легко!