

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ТРАНСПОРТНОГО МОДУЛЯ LITEBOX ДЛЯ ЕГАИС ПРИЕМКИ

Руководство пользователя

версия LiteBox 1.0

© 2016 Ульяновск



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ТРАНСПОРТНОГО МОДУЛЯ LITEBOX ДЛЯ ЕГАИС ПРИЕМКИ

Для подтверждения фактов закупки алкогольной продукции через LiteBox необходимо установить и настроить транспортный модуль LiteBox.

<u>Важно:</u> все настройки необходимо производить после регистрации в системе LiteBox и установки Универсального транспортного модуля ЕГАИС.

### 1. Настройка подразделения в системе LiteBox

После авторизации в системе LiteBox перейдите в «Подсистемы» и выберете подсистему «Настройка системы»

⊘ Магазин №1				Серебрянн	икова Екатерина	Четверг	
🖉 «	Kacca 👜 Apxi	в Справочни	ки 🔯 Сообщения	🖉 Отчеты	» ян	28 варь, 2016 г.	
			Терминал: Касса	a N⊵1	кнопка "Подси	астемы"	
		Вход					
		Введите пароль:		Е Бэк-офис 🗞 На	Войти		
C	Скачать LiteBox:			Удален	ная помощь:		
					•		
т	Оффлайн касса + Гранспортный модуль Тр для Windows	Оффлайн касса + ранспортный модуль для Debian (Linux)	Оффлайн касса для Android	Модул Tean	њ клиента nViewer		



Открыть в новом окне		
Соберение и настройка системы отламть и напом силе	Обмен с 1С Отярыть в новом осне	Планшетный интерфейс Отсемть в можем семе
Приход Отовить в новом семе	Подарочные сертификаты Отконти в невом оне	Структура объектов Отприть в новом оние
Управление	Управление	Управление

Во вкладке «Подразделения» выбираем нужную торговую точку и нажимаем «Изменить»

_			_		_	_		A CONTRACTOR OF THE	Martine (Red Bold			MARKS N.	
инф	орнация о конпании	Контакты	Реквизи	ты Дополя	ытельн		Расчетные с	чета	Подра	зделения	Cot	рудники	
		Под	разделен	ие					Дире	ктор подраз.	деления	Доп. н	астройки
ID	Наименование	Организация	Адрес	Нонер телефона	E-mail	кпп	1 Кол-во сотрудников ФИС		ФИО Номер телефона		пефона	Процен	т наценю
250	Marasee 000 "TROWETER"	ЕФ ФГУП "Центрібнформ"	a second	1 10 10			2						0.00
						Гра	фик работы	Добави	ать	Изменить	Удали	пъ (	Обновить
										/			

В поле FSRAR\_ID указываем идентификатор торговой точки, присвоенный этой точке в ЕГАИС

Редактирование подразделения		×
Подразделение		
ID	1250	
Наименование	Магазин ООО "ПРОМЕТЕЙ"	
Организация *	000 "ПРОМЕТЕЙ"	~
Адрес		
Номер телефона		
E-mail		
кпп		
Группа	Магазины	~
FSRAR_ID	1111188	
Директор подразделения		



#### 2. Установка Транспортного модуля LiteBox

Через «Подсистемы» возвращаемся в «Управление магазином» и во вкладке «Касса» скачиваем Транспортный модуль LiteBox.

<u>Магазин №1</u>				Cep	ебрянникова Екатерина		
🥢 🚄 Касса 🎰 Архив	Справочники	Сообщения	🕼 Отчеты	>>	10 1034	Февраля; 2016 г.	-7
/							
		Терминал:	Kacca №1				
	Вход						
	Введите пароль:			E	юйти		
			🗐 Бэг	к-офис 🍥 На	астройка		
Crauate LiteRoy:				Илапоц	199 DOMOULL		
GRANATE LICEBUX.				здален	ная помощь.		
Оффлайн касса +	Оффлайн касса +	Оффлайн касса	а для	Модул	ь клиента		
Транспортный модуль	Транспортный модуль	Android		Tear	nViewer		
для Windows	для Debian (Linux)						

После скачивания Транспортного модуля LiteBox приступаем к его установке.

Его желательно устанавливать на то же устройство, где установлен и настроен Универсальный транспортный модуль ЕГАИС.

Запускаем скачанный файл установки «TMInstaller.exe» и указываем путь установки

😍 Мастер у	становки транспортного модуля Litebox	÷	-		×
	Выберите путь для установки транспортного м	оду.	пя.		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_	
	D:\Litebox\TM			+	
	Далее				



#### Введите имя пользователя и пароль, под которым Вы входите в систему LiteBox.

Мастер установки транспортного модуля Litebox	×
Для настройки параметров транспортного модуля необходима авторизация	
Пользователь	
Пароль	
Войти	

Выберите магазин, с которым будет связан Транспортный модуль LiteBox.

😍 Мастер ус	Кастер установки транспортного модуля Litebox			
	Выберите магазин			
	Калининградский филиал		-	
	Нижегородский филиал			
	Рязанский филиал			
	Пензенский филиал			
	Кировский филиал			
	Уфимский филиал			
	Краснодарский филиал			
	Екатеринбургский филиал			
	Ульяновский филиал			
	Новосибирский филиал			
	Астраханский филиал			
	Петропавловск-Камчатский филиал			
	Владивостокский филиал		*	

Далее необходимо указать IP- адрес устройства, на котором установлен Универсальный транспортный модуль ЕГАИС. Если Вы производите установку на том же устройстве, где установлен УТМ ЕГАИС, то не указывая IP- адрес, нажимаете «Далее».

#### ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ТРАНСПОРТНОГО МОДУЛЯ LITEBOX ДЛЯ ЕГАИС ПРИЕМКИ



Мастер установки транспортного модуля Litebox	₩ _	×
IP адрес компьютера с установленны транспортным модулем ЕГАИС и носит подписи JaCarta	м универсальным телем электронной	
http://127.0.0.1:808	80/	
Далее		

#### Установка завершена.

Мастер установки транспортного мо	⇔_	×	
	Установка завершена		
	ОК		





## Управляй магазином легко!